

Borrhåls nummer (y/x) i RT90	Riktning	Lutning	Från (m)	Till (m)	Längd (m)	Au (g/ton)
Nils 09001 (1716394/7214852)	231°	50°	75,8	77,2	1,4	0,5
			77,2	78,8	1,6	0,384
			88,65	90,45	1,8	0,321
			90,45	92	1,55	0,288
Nils 09002 (1716381/7214867)	225°	47°	73,1	74,9	1,8	0,723
			77,6	79,5	1,9	0,106
			85	86,75	1,75	0,136
			86,75	88,3	1,55	4,82
			88,3	89,7	1,4	9,96
Nils 09003 (1715966/7214850)	270°	45°	inga signifikanta guldhalter			
Nils 09004 (1716026/7214850)	270°	45°	24,25	25,25	1	0,282
Nils 09005 (1716087/7214850)	270°	45°	inga signifikanta guldhalter			
Nils 10001 (1716433/7214809)	225°	50°	89,1	90,55	1,45	0,115
			90,55	90,8	0,05	0,136
Nils 10002 (1716457/7214775)	225°	50°	45	47	2	0,195
			65,95	66,5	0,55	0,395
Äldre borrhål						
NIL 00002 (1716402/7214776)	225°	70°	18,7	19,80	1,1	0,451
			19,8	21,00	1,2	4,85
			49,2	50,70	1,5	0,362
			50,7	52,60	1,9	0,283
			53,4	55,10	1,7	0,431